

Instalación de los sistemas CONTPAQ i® en máquinas virtuales

Instalación de los sistemas CONTPAQ i® en máquinas virtuales

Versiones de CONTPAQ i®

Esta funcionalidad está disponible a partir de las siguientes versiones:

- CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA versión 2.3.0.
- CONTPAQ i® FACTURA CBB versión 1.0.1.
- CONTPAQ i® NÓMINAS versión 5.0.0.
- CONTPAQ i® CONTABILIDAD versión 6.0.0.
- CONTPAQ i® BANCOS versión 6.0.0.
- AdminPAQ® versión 7.3.0.

Procedimiento

Para que puedas trabajar adecuadamente los sistemas **CONTPAQ i®** en máquinas virtuales deberás hacer lo siguiente:

1. Instalar el **Servidor de Licencias Común** en una **máquina física o real**.
2. Instalar el sistema **CONTPAQ i®** en la máquina virtual indicando la dirección IP de la máquina física o real.

En los siguientes bloques se detalla cómo realizar ambos pasos.

Instalación del Servidor de licencias común

El **Servidor de Licencias Común** es el programa que le permitirá reconocer a los sistemas **CONTPAQ i®** que la instalación de éstos se está haciendo en una máquina virtual.

La instalación de esta aplicación deberás realizarla en una **máquina física o real** (forzosamente); por eso es muy importante que lo instales.

Para ello, realiza los siguientes pasos:


Paso	Acción
1	Ingresa a la página de CONTPAQ i® (www.contpaqi.com) con tu usuario y contraseña.
2	Ve al menú Quiero servicio , selecciona la opción Actualiza tu sistema y selecciona el sistema CONTPAQ i® que vayas a instalar. Ejemplo: CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA.
3	Descarga el archivo Instalacion_CONTPAQ_i_maquinas_virtuales.zip y posteriormente descomprímelo.
4	Ejecuta el archivo SetupAppkeyServidorComun.exe . Resultado: Desplegará la ventana AppkeyServidorComun .
5	Haz clic en el botón Siguiente> .
6	Acepta el Contrato de licencia y haz clic en el botón Siguiente> .
7	Haz clic en el botón Instalar . Resultado: Se iniciará la instalación de dicha aplicación. Aclaración: Al finalizarse la instalación, NO enviará mensaje alguno, simplemente se cerrará la aplicación.

Continúa en la siguiente página


Instalación de los sistemas CONTPAQ i® en máquinas virtuales, Continuación

Confirmación de la instalación

Para que compruebes que la instalación del **Servidor de Licencias Común** se realizó, verifica que el archivo **AppKeyLicenseServerComun.exe** se encuentre en el directorio **<C:\Program Files (x86)\Compac\Servidor de Licencias\AppKey>** y la versión del archivo deberá ser 5.0.1 o posterior.



La aplicación se instalará como un *Servicio de Windows*, por lo tanto, en el **Administrador de tareas de Windows** deberá existir dicho archivo.



Continúa en la siguiente página

Instalación de los sistemas CONTPAQ i® en máquinas virtuales, Continuación

Cómo desinstalarlo

Para desinstalar el **Servidor de Licencias Común** solo necesitas ejecutar nuevamente el archivo **SetupAppkeyServidorComun.exe**. Para ello, haz lo siguiente:

Paso	Acción
1	Ejecuta el archivo SetupAppkeyServidorComun.exe .
2	Haz clic en el botón Sí ante la pregunta <i>¿Desea eliminar por completo la aplicación seleccionada y sus componentes?</i> Resultado: Iniciaré la desinstalación de la aplicación.
3	Haz clic en el botón Finalizar una vez que termine el proceso.

Instalación de los sistemas CONTPAQ i®

Una vez que has instalado el **Servidor de Licencias Común**, procede a instalar el sistema **CONTPAQ i®**.

En cuanto ejecutes el instalador del sistema **CONTPAQ i®** reconocerá que se está ejecutando en una máquina virtual y mostrará la siguiente ventana:



En esta ventana deberás capturar la **dirección IP** de la máquina donde se instaló el **Servidor de Licencias Común**.

Nota: Esta ventana se desplegará **antes** de que se muestre el *splash* del sistema que estás instalando.

Una vez que especifiques la ruta, haz clic en el botón **Ok** para que la instalación del sistema se inicie. Realizarás la instalación del sistema como normalmente se hace.

Podrás utilizar cualquier tipo de instalación: Monousuario, Servidor o Terminal.

Conseguir dirección IP de una máquina

Para obtener la **dirección IP** de una máquina, realiza lo siguiente:

1. Ingresa al botón **Ejecutar** de **Windows®** y, en **Buscar programas y archivos**, captura **cmd** y presiona la tecla **<Enter>**.
2. Captura **ipconfig** y presiona la tecla **<Enter>**.
3. Los datos que se muestran en el renglón **Dirección IPv4** es la **Dirección IP** de la máquina.

Continúa en la siguiente página

Instalación de los sistemas CONTPAQ i® en máquinas virtuales, Continuación

¿Dónde deberá estar la licencia?

La licencia del sistema **CONTPAQ i®** estará en la máquina física, por lo tanto, si ya estabas trabajando con máquinas virtuales, deberás hacer lo siguiente:

1. Revoca la licencia en la máquina virtual.
2. Anota el código de revocación.
3. Instala el Servidor de Licencias Común.
4. Instala la máquina virtual.
5. Activa nuevamente el sistema utilizando la máquina virtual, aunque la licencia realmente esté en la máquina física o real.

Consideraciones especiales

Antes de que realices la instalación en las máquinas virtuales, toma en cuenta lo siguiente:

- Al instalar el **Servidor de Licencias Común** **no** se generarán accesos temporales.
- Si ya instalaste el sistema y estás trabajando con accesos temporales, al instalar el **Servidor de Licencias Común** automáticamente se perderán los accesos temporales.
- No es necesario que instales el **Servidor de Licencias Común** por cada sistema **CONTPAQ i®** que tengas, basta con que lo instales una vez.